Tai-Pan Realtime

Kann ich in TAI-PAN Realtime Pivot Linien verwenden?

Um sich in TAI-PAN Realtime Pivot Linien anzeigen zu lassen, benötigen Sie mindestens einen 2 Tageschart.

Rufen Sie jetzt die Einstellungen des Chart auf, dort gibt es einen neuen Reiter "Analyse" .

Die Einstellungsmöglichkeiten sind:

- Pivot-Optionen: 3. Widerstandslinie und 3. Unterstützungslinie
- Pivot-Berechnungen: Standard, Opening-Gap und Overnight-Gap

Die Formel welche hinter der Berechnung steht lautet:

PP = Pivot-Punkt; VH = Vortageshoch; VL = Vortagestief; VS = Vortagesschlusskurs;
HO = Heutiges Open

Formel für die PP und PL und deren Variationen

Pivot-Resist: 2. Widerstand $PP + (VH - VL)$

Pivot-High: 1. Widerstand $(2 * PP) - VL$

PIVOT-PUNKT: $(VH + VL + VS) / 3$

Pivot-Low: 1. Unterstützung $(2 * PP) - VH$

Pivot-Support: 2. Unterstützung $PP - (VH - VL)$

Zusätzliche Widerstand und Support Linien:

3. Widerstand = $2 * (PP - VL) + VH$

3. Unterstützung = $VL - (2 * (VH - PP))$

Variation 1: Overnight-Gap Kompensation

$PP = (VH + VL + VS + HO) / 4$

Variation 2: Opening-Gap Kompensation

$PP = (VH + VL + VS) / 3$